راهنمای ساخت میانبر برای برنامه ها در ویندوز ۱۰

روش اول:

برای ساخت میانبر ابتدا باید برنامه های روی دستگاه را شناسایی نمایم . برای اینکار مراحل زیر را انجام دهید

۱- زدن کلید Windows +R تا پنجره زیر نشان داده شود

😰 Run	×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
<u>O</u> pen:	explorer shell:Appsfolder
	OK Cancel <u>B</u> rowse

تصویر شماره یک

۲- : سپس در صفحه باز برنامه عبارت explorer shell:AppsFolder را تایپ نمایید و کلید اینتر را بفشارید .



تصویر شماره دو

۳- در اینجا لیستی از تمامی برنامه های موجود در ویندوز را مشاهده خواهید نمود. کافیست بر روی برنامه مورد نظر کلیک راست نموده و

Applications ← → - ↑ 📄 > Applications Organize • 📌 Quick access File Explorer Get Office Desktop Downloads R Get Started Google Chrome Documents A E Pictures A iSCSI Initiator Local Security Policy h Music Videos Mail Maps ConeDrive This PC Open Microsoft Solitaire Collection Desktop Microso Uninstall Unpin from Start Documents Pin to taskbar Downloads Movies Music h Music Create sh tcut Pictures News Notepad Videos

سپس از زیر منو ایجاد شده گزینه Create Shortcutرا زده تا یک میانبر از آن برنامه در دسکتاپ شما ظاهر شود .

تصویر شماره سه

۴- حالا بر روی آیکون ظاهر شده بر روی دسکتاپ خود کلیک راست نموده و وارد بخش Properties شوید

Open	
Uninstall	
Pin to Start	
Restore previous	versions
Send to	
Cut	
Сору	
Create shortcut	
Delete	
Rename	

تصویر شماره چهار

۵- در پنجره باز شده قسمتی به نام Shortcut Key مشاهده مینمایید. از طریق این قسمت شما قادر خواهید بود تا برای برنامه مدنظرتان یک کلید میانبر ایجاد نمایید .

	Secur	ty Detais	Previous ve	raiona
	fail - Shortc	ut		
Target type:	microsoft	.windowscor	mmunications	apps_8wekyb3d
Target location	: Applicatio	ons		
Target:	microsof	i windowsco	mmunications	apps_8wekyb3
C	2			
Start in:				
Shortcut key:	Ctrl + Alt	+ M	19	
Run:	Normal window			~
Comment:				
Open File I	.ocation	Change	lcon	Advanced

تصوير شماره پنج

روش دوم:

۱- ابتدا در صفحه دسکتاپ راست کلیک کرده و گزینه Personalize را انتخاب کنید.

← Settings			-		×
🔅 PERSONALIZATION		Find a setting			9
Background	Themes				
Lock screen	Theme settings				
Themes	Advanced sound settings				
Start	Desktop icon settings	-			
	Mouse pointer settings				

تصویر شماره شش

۲- در این مرحله از قسمت سمت چپ روی بخش Themes کلیک کرده و سپس گزینه Desktop icon Settings را انتخاب کنید.

S Desktop Icon Settings	×						
Desktop Icons							
Computer Recycle Bin							
User's Files							
<u> </u>							
This PC mohsen Network Recycle Bin shekarriz (full)							
0							
Recycle Bin (empty)							
Change Icon Restore Default							
Allow themes to change desktop icons							
OK Cancel Apply							

تصوير شماره هفت

۳- اکنون پنجره Desktop icon Settings برای شما باز خواهد شد. در این قسمت چک باکس هایی که قصد دارید آیکون آنها به دسکتاپ اضافه شود را تیک زده و سپس برای ذخیره تغییرات روی OK کلیک کنید.

در صورت بروز مشکل و یا هرگونه راهنمای با آدرس Shekarriz@kashanu.ac.irمکاتبه و یا با تلفن ۵۵۹۱ ۲۵۸۵ ۰۳۱ تماس بگیرید